

Система NXOS отличается от IOS. Настройка отправки логов на сервер логирования в Cisco Nexus происходит иначе:

1. Указываем, что надо отправлять логи на сервер

```
logging server 192.168.0.1 6 use-vrf default facility syslog
```

*192.168.0.1* — пример IP-адреса сервера логирования

*6* — это уровень логов, которые надо отправлять

*use-vrf default* — VRF по умолчанию. Если вы на Nexus настраивали что-то с VRF, то надо это учитывать.

*facility syslog* — объект, который будет использоваться для отправки логов

2. Указываем через какой интерфейс (например, 1/16) будут отправляться логи:

```
logging source-interface Ethernet1/16
```

3. Дополнительная конфигурация. Устанавливаем отправку команд в aaa на уровне 6, чтобы записи отправлялись на сервер логирования:

```
logging level aaa 6
```

4. Проверяем логи на сервере логирования через систему логирования и tcpdump/wireshark, что логи доходят. Сохраняем текущий конфиг в startup-config:

```
copy running-config startup-config
```