

В Joomla есть configuration.php, в:

```
var $host = 'сервер';  
var $user = 'имя_пользователя';  
var $db = 'имя_базы_данных';  
var $password = 'пароль';
```

В Drupal в папке /site/default/ есть settings.php и там есть строчка \$db\_url = 'mysql://username:password@mysqlhost/databasename'; Там:

```
username - имя пользователя;  
password - пароль;  
mysqlhost - сервер базы данных;  
databasename - имя базы данных.
```

В MODx в /manager/includes/config.inc.php:

```
$database_server = 'сервер';  
$database_user = 'имя_пользователя';  
$database_password = 'пароль';  
$dbase = 'имя_базы_данных';
```

В Bitrix в /bitrix/php\_interface/dbconn.php:

```
$DBHost = "сервер";  
$DBLogin = "имя_пользователя";  
$DBPassword = "пароль";  
$DBName = "имя_базы_данных";
```

В WordPress есть wp-config.php, в котором:

```
define('DB_NAME', 'имя_базы_данных');  
define('DB_USER', 'имя_пользователя');  
define('DB_HOST', 'сервер');  
define('DB_PASSWORD', 'пароль');
```

В phpBB в docs/config.php:

```
$dbhost = 'адрес_сервера';  
$dbname = 'имя_базы_данных';  
$dbuser = 'имя_пользователя';  
$dbpasswd = 'пароль';
```

В DLE в папке /engine/data/ есть dbconfig.php, в котором:

```
define ("DBHOST", "сервер");  
define ("DBNAME", "имя_базы_данных");  
define ("DBUSER", "имя_пользователя");  
define ("DBPASS", "пароль");
```

В Shop-script подключение настраивается в файле /cfg/connect.inc.php

```
define('DB_HOST', 'сервер');  
define('DB_USER', 'имя_пользователя');  
define('DB_PASS', 'пароль');  
define('DB_NAME', 'имя_базы_данных');
```

В ShopCMS БД подключается в /core/config/connect.inc.php

```
define('DB_HOST', 'сервер');  
define('DB_USER', 'имя_пользователя');  
define('DB_PASS', 'пароль');  
define('DB_NAME', 'имя_базы_данных');
```

В WebAsyst есть файл /dblist/логин.xml в котором:

```
SQLSERVER="сервер"  
DB_NAME="имя_базы_данных"  
DB_PASSWORD="пароль"  
DB_USER="имя_пользователя"
```

и в файле кеша /temp/scdb/.settings.логин дублируются эти же параметры:

```
"DB_USER" "имя_пользователя"  
"DB_PASS" "пароль"  
"DB_NAME" "имя_базы_данных"  
"DB_HOST" "сервер"
```

В PrestaShop подключение настраивается в /config/settings.inc.php

```
define('_DB_NAME_', 'имя_базы_данных');  
define('_DB_SERVER_', 'сервер');  
define('_DB_USER_', 'имя_пользователя');
```

```
define( '_DB_PASSWD_', 'пароль' );
```

В Amiro.CMS нв docs/\_local/config.ini.php:

```
DB_Host = "адрес_сервера"  
DB_Database = "имя_базы_данных"  
DB_User = "имя_пользователя"  
DB_Password = "пароль"
```

В PHPShop в phpshop/inc/config.ini:

```
host = "сервер";  
user_db = "имя_пользователя";  
pass_db = "пароль";  
dbase = "имя_базы_данных";
```

В HostCMS в modules/core/config/database.php :

```
'driver' => 'mysql',  
'host' => 'localhost',  
'username' => 'srv83user',  
'password' => 'megapassword',  
'database' => 'hostcms'
```

В UMI в секции [connections] файла docs/config.ini:

```
core.host = "адрес_сервера"  
core.login = "имя_пользователя"  
core.password = "пароль"  
core.dbname = "имя_базы_данных"
```

В NetCat в docs/vars.inc.php:

```
$MYSQL_HOST = "адрес_сервера";  
$MYSQL_USER = "имя_пользователя";  
$MYSQL_PASSWORD = "пароль";  
$MYSQL_DB_NAME = "имя_базы_данных";
```