

1. Создаем файл

docker-compose.yml

2. Прописываем следующие параметры для образа

version: '3'

networks:

rustdesk-net:

external: false

services:

hbbs:

container_name: hbbs

ports:

- 21115:21115
- 21116:21116
- 21116:21116/udp
- 21118:21118

image: rustdesk/rustdesk-server:latest

command: hbbs -r <ip-адрес машины>:21117 -k _

volumes:

- ./data:/root

networks:

- rustdesk-net

depends_on:

- hbbr

restart: unless-stopped

hbbr:

container_name: hbbr

ports:

- 21117:21117
- 21119:21119

image: rustdesk/rustdesk-server:latest

command: hbbr -k _

volumes:

- ./data:/root

networks:

- rustdesk-net

restart: unless-stopped

3. Ключ

-k _

говорить о том, что будет использоваться только шифрованное соединение.
Открытый ключ хранится в папке data

4. Запускаем

```
docker-compose up -d
```

5. На клиенте указываем ip-адрес машины (id сервера, шлюз ретранслятора), открытый ключ и пробуем подключиться.