в Joomla Ґґқ configuration.php, с:

```
var $host = 'сервер';
var $user = 'имя_пользователя';
var $db = 'имя_базы_данных';
var $password = 'пароль';
```

в Drupal с пути /site/default/ Ґґқ settings.php Ґґқ Ґґрьжѕ $db_url = mysql://username:password@mysqlhost/databasename ; ѱйц:

```
username - имя пользователя;
password - пароль;
mysqlhost - сервер базы данных;
databasename - имя базы данных.
```

в MODx с /manager/includes/config.inc.php:

```
$database_server = 'сервер';
$database_user = 'имя_пользователя';
$database_password = 'пароль';
$dbase = 'имя_базы_данных’;
```

в Bitrix с /bitrix/php_interface/dbconn.php:

```
$DBHost = "сервер";
$DBLogin = "имя_пользователя";
$DBPassword = "пароль";
$DBName = "имя_базы_данных";
```

в WordPress Ґґқ wp-config.php, сѕьґьрьй:

```
define('DB_NAME', 'имя_базы_данных');
define('DB_USER', 'имя_пользователя');
define('DB_HOST', 'сервер');
define('DB_PASSWORD', 'пароль');
```

в phpBB с docs/config.php:
$dbhost = ш рґ Ґ_Ґ рсґ рш ;
$dbname = ґ йк_сш кґ шььккб ;
$dbuser = ґ йк_рьйқ ьсшґ йк ;
$dbpasswd = рш рьйқ ;

в DLE с РѿРѓ /engine/data/ Ґґқ dbcon g.php, сѕѣґЂрЂй:

```
define ("DBHOST", "сервер");
define ("DBNAME", "имя_базы_данных");
define ("DBUSER", "имя_пользователя");
define ("DBPASS", "пароль");
```

в Shop-script РЬЃЙкЖ Б ЬѿҐґрѿ сѿ ґҐК с ѓ₩ЙЃ /cfg/connect.inc.php

```
define('DB_HOST', 'сервер');
define('DB_USER', 'имя_пользователя');
define('DB_PASS', 'пароль');
define('DB_NAME', 'имя_базы_данных');
```

в ShopCMS Ѡь РЬЃЙкЖѿ ґҐК с /core/con g/connect.inc.php

```
define('DB_HOST', 'сервер');
define('DB_USER', 'имя_пользователя');
define('DB_PASS', 'пароль');
define('DB_NAME', 'имя_базы_данных');
```

в WebAsyst Ґґқ ѓ₩ЙЃ /dblist/ЙЬ Ь.xml сѕѣґЂрЂй:

```
SQLSERVER="сервер"
DB_NAME="имя_базы_данных"
DB_PASSWORD="пароль"
DB_USER="имя_пользователя"
```

с ѓ₩ЙЃ ѓ жѿ /temp/scdb/.settings.ЙЬ Ь ҒҪЙ рҒкґҐКкґ ' Рѿрѿй ґрҚ:

```
"DB_USER" "имя_пользователя"
"DB_PASS" "пароль"
"DB_NAME" "имя_базы_данных"
"DB_HOST" "сервер"
```

в PrestaShop РЬЃЙкЖ Б ЬѿҐґрѿ сѿ ґҐК с /con g/settings.inc.php

```
define('_DB_NAME_', 'имя_базы_данных');
define('_DB_SERVER_', 'сервер');
define('_DB_USER_', 'имя_пользователя');
```

```
define('_DB_PASSWD_', 'пароль');
```

в Amiro.CMS ьс docs/_local/con g.ini.php:

```
DB_Host = "адрес_сервера"
DB_Database = "имя_базы_данных"
DB_User = "имя_пользователя"
DB_Password = "пароль"
```

в PHPShop с phpshop/inc/con g.ini:

```
host = "сервер";
user_db = "имя_пользователя";
pass_db = "пароль";
dbase = "имя_базы_данных";
```

в HostCMS с modules/core/con g/database.php :

```
'driver' => 'mysql',
'host' => 'localhost',
'username' => 'srv83user',
'password' => 'megapassword',
'database' => 'hostcms'
```

в UMI с [connections] docs/con g.ini:

```
core.host = "адрес_сервера"
core.login = "имя_пользователя"
core.password = "пароль"
core.dbname = "имя_базы_данных"
```

в NetCat с docs/vars.inc.php:

```
$MYSQL_HOST = "адрес_сервера";
$MYSQL_USER = "имя_пользователя";
$MYSQL_PASSWORD = "пароль";
$MYSQL_DB_NAME = "имя_базы_данных";
```